УТВЕРЖДЕН
М25.00435-01 95 01 -ЛУ

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ТЕЛЛУР

Инструкция по установке
М25.00435-01 95 01

Листов 3

| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

2025

# 1 Введение

Программа «Система управления базами данных ТЕЛЛУР» M25.00435-01 (далее – программа) может функционировать на операционных системах, установленных на аппаратных платформах с архитектурой x86-64:

- Astra Linux Special Edition 1.7 и выше (уровень защищённости «Орёл» и «Воронеж»);
- ALT Linux 10 и выше;
- РЕД ОС 8 и выше.

Перед установкой программы необходимо на сервер установить и настроить программный комплекс ЭНЕРГОМИР M17.00388-01 (далее – ПК ЭНЕРГОМИР) [1], данные которого будут использоваться программой.

# 2 Установка программы

## 2.1 Подготовка к установке

Убедитесь, что находитесь в каталоге с инсталляционным пакетом!
Можно воспользоваться утилитой *Is*.
В выводе данной команды должно содержаться имя файла: *mir-tellur-local-repo.deb*.

## 2.2 Установка пакета с локальным репозиторием

После установки пакета будет создан и подключен локальный репозиторий для установки программы: *sudo apt install ./mir-tellur-local-repo.deb*.
Обновление списка пакетов: *sudo apt update*.
Установка ядра программы: *sudo apt install mir-tellur-18*.
Установка расширения для программы: *sudo apt install mir-tellur-em-measures*.
Установка средства просмотра информации: *sudo apt install mir-tellur-viewer*.

# 3 Проверка установки программы

Для проверки установки программы следует в браузере открыть страницу http://localhost:5284/ (рисунок 1).





Рисунок 1

Перечень и порядок действий, необходимых для работы программы приведен в документе М25.00435-01 31 01 «СУБД ТЕЛЛУР. Описание применения».